



Buenas prácticas Gráficas KAKEX

RECORDATORIO Y NOVEDADES

Se paciente, la precarga tarda un poco y se va anunciando en la parte superior, cada sección corresponde a las secciones de la izquierda. No cargues Gráficas CSN hasta acabar Gráficas RARE para que se visualicen correctamente los datos que se invalidaron y los que no.



COMO LEER UNA GRÁFICA

El fondo en Rojo / Amarillo indica que hay algo anómalo en el valor/estación. Rojo es grave, Amarillo es posible problema.

Indica si hay conectividad actual (excepto para acumulados, amarillo 1 hora retraso, rojo 2 horas) Indica otro problema (ej. corte +8 horas) ratón por encima para info de los problemas



Se pueden y deben invalidar datos de Dosis, Espectrometría y Acumulados. No se invalidan parámetros de control. Si en Gráficas Rare no se elimina el valor de Gráficas CSN automáticamente existe el botón para borrado en Gráficas CSN y se deben anotar en el formato de la guardia que ha sido necesario

0.10		valor sup			Aplicar filtro	
			Search			
	Fecha	Estación	Canal	Valor	\$	Valido
V	2022-01-30 15:02:16+00:00	53	1	0.10235		1
V	2022-01-31 04:32:04+00:00	53	1	0.10235		1
	2022-01-31 06:52:53+00:00	53	1	0.10057		1
V	2022-01-31 10:34:20+00:00	53	1	0.10057		1
	2022-02-03 13:13:50+00:00	53	1	0.10324		1



COMENTARIOS

En la gráfica que consideremos existe una anomalía debemos poner un comentario, para ello, pulsamos el botón y se autocompletará el cuadro de texto inferior. En este texto, sustituímos la palabra "comentario" por nuestra valoración del problema encontrado

INCIDENCIAS

Cada incidencia debe ser única y detallar un solo problema. Debe rellenarse con el mayor detalle posible, si es necesario, preguntar a responsables antes de documentarla.

Para cortes de datos, con 8 horas es necesario

comunicarlo directamente a DIRECCIÓN, además de la incidencia (detallado en el logo 🗎 cuando ocurre)



NOVEDADES CORRIGE

Ahora la herramienta de corrección muestra los datos de la tabla representados gráficamente y en el título los valores medios de actividad y AMD para facilitar la identificación de datos anómalos. Al volver a gráficas, podemos refrescar la gráfica con el botór.

NOVEDADES GRÁFICA

Ahora cada gráfica acaba con un valor nulo del instante en que se solicita, haciendo así más fácil identificar que hay un periodo sin datos reciente,

identificar que hay un periodo sin datos reciente, no obstante, estar atentos a los fondos color Amarillo y Rojo y a la fecha última en el timeline inferior

